




Analyzer_EMO_BI 春節假期前 備份文件

Analyzer BI 備份(包含 EMO BI)，平常建議每天備份，年度備份，請注意異地存放，如有不清楚，請連絡益模顧問師。


一、Analyzer BI 備份

備份 Analyzer config 檔

備份 C:\Program Files\Analyzer\web\config 目錄中的所有檔案，其中包含有資料庫的設定與產品註冊的相關資訊，如下圖。




C:\Program Files\Analyzer\web\config 目錄中的所有檔案，參考畫面，如下圖




備份 Analyzer Mobile config 檔 · (只有購買 Analyzer Mobile 用戶 · 才要做)

備份 C:\Program Files\AnalyzerMobile\config 目錄中的所有檔案 · 其中包含有 IIS 相關資訊 ·
如下圖 ·




C:\Program Files\AnalyzerMobile\config 目錄中的所有檔案 · 參考畫面 · 如下圖




備份資料庫

備份 Analyzer 的系統資料庫[BOSTore]，請使用 SQL Server Management Studio 連線到你所使用的 SQL Server，選擇[BOSTore]資料庫，按滑鼠右鍵[備份]，如下圖



備份 Analyzer 的系統資料庫[BOSTore]，注意目的地的檔案位置和名稱，如下圖



備份 Analyzer 的系統資料庫[BOStore]，注意勾選[覆寫所有現有備份組]，如下圖




二、EMO BI 備份

備份 EMO BI 的 SSIS 和 SSAS 檔

備份 C:\EMO_IS_all 目錄中的所有檔案，其中包含有 SSIS 和 SSAS 的檔案，如下圖。




C:\EMO_IS_all 目錄中的所有檔案，參考畫面，如下圖




備份資料庫

備份 EMO BI 的系統資料庫[EMO_BI]，請使用 SQL Server Management Studio 連線到你所使用的 SQL Server，選擇[EMO_BI]資料庫，按滑鼠右鍵[備份]，如下圖



備份 EMO BI 的系統資料庫[EMO_BI]，注意目的地的檔案位置和名稱，如下圖



備份 EMO BI 的系統資料庫[EMO_BI]，注意勾選[覆寫所有現有備份組]，如下圖





**我們提供
管理自動化的專業服務**

漢益康集團
HANCON GROUP

EMO 台北

連絡電話 : 886-2-2918-2580
傳 真 : 886-2-2918-2598
地 址 : 新北市新店區寶橋路233-1號7樓

EMO 台中

連絡電話 : 886-4-2249-3859
傳 真 : 886-4-2249-3862
地 址 : 臺中市北屯區北屯路366號19樓之2